

## Kody klawiszy ASCII

Hex	Znak/Char/Zeichen	Skrót	Hex	Znak	Hex	Znak	Hex	Znak	Skrót
00	Null	NUL	20	Spacja	40	@	60	`	
01	Start Of Heading	SOH	21	!	41	A	61	a	
02	Start of Text	STX	22	"	42	B	62	b	
03	End of Text	ETX	23	#	43	C	63	c	
04	End of Transmission	EOT	24	\$	44	D	64	d	
05	Enquiry	ENQ	25	%	45	E	65	e	
06	Acknowledge	ACK	26	&	46	F	66	f	
07	Bell	BEL	27	'	47	G	67	g	
08	Backspace	BS	28	(	48	H	68	h	
09	Horizontal Tab	HT	29	)	49	I	69	i	
0A	Line Feed	LF	2A	*	4A	J	6A	j	
0B	Vertical Tab	VT	2B	+	4B	K	6B	k	
0C	Form Feed	FF	2C	,	4C	L	6C	l	
0D	Carriage Return	CR	2D	-	4D	M	6D	m	
0E	Shift Out	SO	2E	.	4E	N	6E	n	
0F	Shift In	SI	2F	/	4F	O	6F	o	
10	Data Link Escape	DLE	30	0	50	P	70	p	
11	Device Control 1 (XON)	DC1	31	1	51	Q	71	q	
12	Device Control 2	DC2	32	2	52	R	72	r	
13	Device Control 3 (XOFF)	DC3	33	3	53	S	73	s	
14	Device Control 4	DC4	34	4	54	T	74	t	
15	Negative Acknowledge	NAK	35	5	55	U	75	u	
16	Synchronous Idle	SYN	36	6	56	V	76	v	
17	End of Transmission Block	ETB	37	7	57	W	77	w	
18	Cancel	CAN	38	8	58	X	78	x	
19	End of Medium	EM	39	9	59	Y	79	y	
1A	Substitute	SUB	3A	:	5A	Z	7A	z	
1B	Escape	ESC	3B	;	5B	[	7B	{	
1C	File Separator	FS	3C	<	5C	\	7C		
1D	Group Separator	GS	3D	=	5D	]	7D	}	
1E	Record Separator	RS	3E	>	5E	^	7E	~	
1F	Unit Separator	US	3F	?	5F	_	7F	Delete DEL	

## Kody klawiszy wirtualnych

Hex	Odpowiednik klawiatury lub myszki	Hex	Odpowiednik klawiatury lub myszki	Hex	Odpowiednik klawiatury lub myszki
01	Left mouse button	36	6 key	66	Numeric keypad 6 key
02	Right mouse button	37	7 key	67	Numeric keypad 7 key
03	Control-break processing	38	8 key	68	Numeric keypad 8 key
04	Middle mouse button (three-button mouse)	39	9 key	69	Numeric keypad 9 key
08	BACKSPACE key	41	A key	6C	Separator key
09	TAB key	42	B key	6D	Subtract key
0C	CLEAR key	43	C key	6E	Decimal key
0D	ENTER key	44	D key	6F	Divide key
10	SHIFT key	45	E key	70	F1 key
11	CTRL key	46	F key	71	F2 key
12	ALT key	47	G key	72	F3 key
13	PAUSE key	48	H key	73	F4 key
14	CAPS LOCK key	49	I key	74	F5 key
1B	ESC key	4A	J key	75	F6 key
20	SPACEBAR	4B	K key	76	F7 key
21	PAGE UP key	4C	L key	77	F8 key
22	PAGE DOWN key	4D	M key	78	F9 key
23	END key	4E	N key	79	F10 key
24	HOME key	4F	O key	7A	F11 key
25	LEFT ARROW key	50	P key	7B	F12 key
26	UP ARROW key	51	Q key	7C	F13 key
27	RIGHT ARROW key	52	R key	7D	F14 key
28	DOWN ARROW key	53	S key	7E	F15 key
29	SELECT key	54	T key	7F	F16 key
2A	PRINT key	55	U key	90	NUM LOCK key
2B	EXECUTE key	56	V key	91	SCROLL LOCK key
2C	PRINT SCREEN key	57	W key	A0	Left SHIFT key
2D	INS key	58	X key	A1	Right SHIFT key
2E	DEL key	59	Y key	A2	Left CONTROL key
2F	HELP key	5A	Z key	A3	Right CONTROL key
30	0 key	60	Numeric keypad 0 key	A4	Left MENU key
31	1 key	61	Numeric keypad 1 key	A5	Right MENU key
32	2 key	62	Numeric keypad 2 key	FA	Play key
33	3 key	63	Numeric keypad 3 key	FB	Zoom key
34	4 key	64	Numeric keypad 4 key		
35	5 key	65	Numeric keypad 5 key		